

Estructura PROTOCOLO OPTIMIZACION WEB

→ Primero de todo realizar un resumen del estado en el que se encuentra el site.

- Repasar versión de wordpress instalada
- Repasar plugins instalados
 - En caso de estar activados
 - Revisar si se utilizan
 - En caso de que si, coger versión
 - En caso contrario desactivar
 - En caso de no estar activados , se pueden eliminar.
- Version de php
- Revisión de la configuración del site , contenido en el FTP
- Realizar un backUP Completo de la web.
- Realizar test de velocidad web (PAGESPEED GOOGLE)
- Revisar programación realizada en el tema ,
 - Puede ser que se encuentre realizada dentro del fichero functions.php
 - Si es así, tener en cuenta que si se actualiza , se perderá todo este contenido.
 - Sería necesario crear un theme-child,y pasar la programación al theme child ,


→ Actualizaciones:

- Actualizar los plugins que sean necesarios.
 - Si no es posible actualizarlo :
 - Puede ser por la versión actual de php o wp (esperar a acabar para subir9
 - No dispone de versión compatible , sería necesario buscar un plugin que realice esa función,
- Actualizar el wordpress.
- Actualizar el visual composer.
 - Desactivar el plugin
 - Cambiar nombre a la carpeta , Añadir “-old”
 - Instalar el nuevo Wpbakerry
 - Activar
- Subir la versión del php

→ Optimizar:

○ Instalar wp-rocket:

- Si se instala el que esta ubicado en “Volumen_1\PLUGINS WORDPRESS\WP ROCKET\wp-rocket_3.4.4.zip”, ya estará activado
- CONF:
Dirigirse a alguna página que ya se realizó el proceso (HORTISFERA/PLASTIC/CRONIQUE) Y exportar configuración



Herramientas

Mostrar la barra lateral **ON**

Exportar ajustes

Descargar una copia de seguridad de tus ajustes

DESCARGAR AJUSTES

Importar ajustes

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

CARGAR ARCHIVO E IMPORTAR AJUSTES

Elegir un archivo desde el ordenador (tamaño máximo: 32 MB)

- Importar en el site que se quiere optimizar

○ INSTALAR IMAGIFY

- Crear cuenta ,
- vincular con API
- Seleccionar uno de los tres planes de optimización:
 - NORMAL: optimiza la imagen, sin perder calidad
 - AGRESIVO: Optimiza más la imagen y puede tener leves perdidas de calidad
 - ULTRA: Se centra en optimizar , pero no respeta la calidad(No recomendado)
- “GUARDAR & IR A OPTIMIZACIÓN MASIVA”-> optimización automática de las imgs.
 - Realizar “IMAGIFICALO TODO.

→ EN CASO DE EMPEZAR A REALIZAR Y APARECER ERROR UNKNOWN : AÑADIR EN EL FICHERO Wp-config.php del tema la siguiente línea.

```
/** Aumentando el limite de memoria */
define('WP_MEMORY_LIMIT' , '1024M');
set_time_limit(0);
```